参数设置

功能定位
参数设置维护系统运行参数和业务配置，例如初始密码策略、注册开关、 OSS 预览开关和企业基本信息。参数变更可能影响全局行为，必须谨慎。

图 8-6 系统内置参数与自定义配置

适用角色
超级管理员、系统管理员和运维人员。

页面入口

系统管理 → 参数设置（`/system/config`）。

参数分类

分类	示例	影响
系统内置	用户初始密码、注册开关、OSS 预览开关	认证、账号和文件访问行为
自定义配置	企业编码、企业全称、简称、英文名、法人、注册资本、成立日期	页面展示、报表抬头和品牌信息

操作步骤

1. 按参数名称或键名搜索目标参数。
2. 打开编辑，确认参数键、当前值、备注和影响范围。
3. 修改后保存，并点击“刷新缓存”使多节点立即生效。
4. 涉及认证、注册、文件访问或外部地址的参数，先在测试环境验证。
5. 对关键参数保留变更记录：修改人、时间、原值、新值和回滚方式。
6. 导出参数清单用于备份，但导出文件不得包含真实密钥或口令。

输入与输出

输入是参数键和值；输出是运行时配置、缓存刷新结果和操作审计。

宏澜家电示例

将企业全称设置为“宏澜家电智造集团股份有限公司”，简称“宏澜集团”，英文名用于登录页和报表抬头。初始密码参数只设置复杂度策略，不在文档中记录真实密码。

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 30 □□□□□□□□ 90 □□

□□□□□ “□□□□ → □□□□ ”


系统管理
参数设置
第一步 · 1/5
数脉平台
进入系统管理 → 参数设置
首页 / 系统管理 / 参数设置
筛选条件
新增参数
参数名称
参数键名
搜索
重置
参数列表
新增
导出
刷新缓存
全部
系统内置
自定义配置
参数名称
参数键名
参数键值
备注
操作
用户管理-账号初始密码
sys.user.initPassword
账号自助-是否开启用户注册功能
sys.account.registerUser
OSS预览列表资源开关
sys.oss.previewListResource
宏澜企业信息-企业编码
hl.org.company.code
宏澜企业信息-企业全称
hl.org.company.name
宏澜企业信息-企业简称
hl.org.company.shortName
宏澜企业信息-企业英文名
hl.org.company.englishName
宏澜企业信息-法定代表人
hl.org.company.legalRepresentative
宏澜企业信息-注册资本
hl.org.company.registeredCapital
宏澜企业信息-成立日期
hl.org.company.establishDate
敏感信息已脱敏
系统参数与示例值已脱敏
参数并刷新缓存
第1步重点操作 进入系统管理 → 参数设置
数脉平台 · 用户手册 V2.0

□□□ *49-01 □ 1*□□□ “□□□ → □□□ ”□□□□□□□□□□ → □□□□

□□ “□□□ → □□□ ”□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



步骤图 49-02 第2步：记录原值、参数键名和影响范围。红框标出记录原值、参数键名和影响范围。

记录原值、参数键名和影响范围，确认不是敏感配置。

第三步：修改参数值并填写变更原因



步骤图 49-03 第3步：修改参数值并填写变更原因。红框标出修改参数值并填写变更原因。

修改参数值并填写变更原因，保存。

第四步：点击刷新缓存



步骤图 49-04 第4步：点击刷新缓存。红框标出点击刷新缓存。

点击刷新缓存，重新打开业务报表验证默认范围。

第五步：若结果不符合预期



步骤图 49-05 第5步：若结果不符合预期。红框标出若结果不符合预期。
若结果不符合预期，按记录恢复原值。

最终结果与效果
报表默认查询范围更新为 90 天，页面行为和变更记录一致。

操作提示： “
不要修改数据库口令、密钥和第三方地址等基础设施参数；变更前先备份原值。

常见问题
修改参数后没有生效。 点击 “刷新缓存 ”，必要时重启相关服务。参数值显示被脱敏。 截图和页面会对敏感值脱敏；实际值只对授权管理员可见。误改关键参数。 立即回滚到原值并刷新缓存，再检查登录、注册和文件访问。

开发人员参考
接口： /system/config、 /system/config/{configId}、 /system/config/refreshCache
权限： system:config:list、 system:config:add、 system:config:edit、 system:config:remove
、 system:config:export
参数缓存于 Redis；系统内置参数不应随意删除。
密钥类配置应使用环境变量或密钥管理，不应存入普通参数表。

版本号 #2
由 Admin 创建于 2026-11-06 00:23:29 UTC
由 Admin 更新于 2026-11-06 03:53:22 UTC