大屏展示

功能定位
大屏展示集中呈现 “已发布且当前角色已授权 ”
的数据大屏。业务用户只能看到发布快照，设计中的草稿不会影响正在展示的内容。

图 3-1 仅展示已发布并授权的经营大屏

适用角色
经营管理者、业务负责人、展厅讲解人员和 BI 业务用户。

页面入口
数据大屏中心 → 大屏展示（ /bi/screen/center）。

前置条件
大屏已在大屏设计器中发布。
当前账号所属角色已被加入该大屏的授权名单。
大屏所需数据源和数据集可正常访问。

操作步骤
1. 打开 “大屏展示 ”，查看卡片中的大屏名称、说明和发布时间。
2. 点击 “查看大屏 ”，系统校验登录态、发布状态和角色授权。
3. 进入全屏预览后，按大屏内提供的筛选器切换期间、区域或产品线。
4. 演示结束后退出全屏，返回大屏展示页。
5. 若卡片为空，联系大屏所有者确认是否已发布并授权当前角色。

输入与输出
输入是大屏发布快照和角色授权；输出是只读的可视化大屏。预览页不提供编辑能力，也不会写入业务数据。

宏澜家电示例
集团展厅使用 “宏澜经营驾驶舱 ”
展示年度销售、生产达成、库存周转和渠道贡献。讲解人员只需使用已授权账号打开 “大屏展示 ” ，无需进入设计器，也不会误改发布内容。

客户应用演示：周五经营例会：从大屏

快速掌握全局


业务情境： 集团管理层需要在大屏上查看本周销售、毛利、订单和库存预警，并聚焦华东区域。

第一步：登录后进入 “数据大屏中心 → 大屏展示
”

步骤图 15-01 第1步：登录后进入 “数据大屏中心 → 大屏展示 ”。红框标出登录后进入数据大屏中心 → 大屏展示。

登录后进入 “数据大屏中心 → 大屏展示 ”，找到 “宏澜经营驾驶舱 ”。


第二步：查看卡片名称、发布时间和说明



步骤图 15-02 第2步：查看卡片名称、发布时间和说明。红框标出查看卡片名称、发布时间和说明。

查看卡片名称、发布时间和说明，点击 “查看大屏 ”。


第三步：先确认页面数据更新时间



步骤图 15-03 第3步：先确认页面数据更新时间。红框标出先确认页面数据更新时间。

先确认页面数据更新时间，再查看销售额、毛利额、订单数和库存预警。


第四步：在区域筛选器中选择 “华东 ”



步骤图 15-04 第4步：在区域筛选器中选择 “华东 ”。红框标出在区域筛选器中选择华东。

在区域筛选器中选择 “华东 ”，观察趋势、品类和门店排行是否联动变化。

第五步：进入全屏模式投屏讲解



步骤图 15-05 第5步：进入全屏模式投屏讲解。红框标出进入全屏模式投屏讲解。

进入全屏模式投屏讲解，结束后退出全屏返回大屏展示页。

最终结果与效果
大屏显示已发布、已授权的经营快照，筛选后各图表同步切换到华东区域。会议人员能看到统一的指标和图表
，不会误改设计稿。

操作提示： 如果卡片为空或打不开，先检查发布状态和角色授权，不要反复刷新。 “

结果说明与限制
草稿修改不会立即出现在展示页，必须重新发布。
未配置授权时通常只有作者和管理员可见。
页面加载失败时先检查发布状态、角色授权和大屏服务状态，不要反复刷新。

开发人员参考
页面： ui/src/views/bi/goview/center/index.vue、预览页 ui/src/views/bi/goview/index.vue
接口： GET /bi/goview/center、 POST /bi/goview/view/launch
权限： bi:goview:view
预览通过一次性票据打开，读取不可变发布快照；前端不能拼接任意 GoView 地址。

版本号 #2
由 Admin 创建于 2026-11-06 00:23:05 UTC
由 Admin 更新于 2026-11-06 03:52:42 UTC