
□□□□□□

□□

□□□□□□□□ “□□□□ ”□ “□□□□□□□□□□□□□□□ ”□□□□□□□□



数脉平台
DATAPULSE · SHANGI
企业数据工作台
数据大屏中心
数据探索中心
智能报表中心
业务建模中心
数据治理中心
系统管理
用户管理
角色管理
菜单管理
部门管理
字典管理
参数设置
通知公告
日志管理
文件管理
客户端管理
系统监控
关于数脉平台
数智驱动 · 可信决策
首页 / 系统管理 / 用户管理
99+
管理员
Workspace
首页
用户管理
刷新
部门结构
请输入部门名称
宏澜家电智造集团股份有限公司
集团总部
董事会办公室
总裁办公室
战略与经营管理部
审计与风险控制部
数字化与IT部
人力资源中心
招聘与配置部
薪酬绩效部
培训与发展部
财务共享中心
总账核算部
资金与税务部
成本管理部
经营分析部
研发中心
产品规划部
智能技术研究院
筛选条件
新增用户
1
用户名称
请输入用户名称
用户昵称
请输入用户昵称
手机号码
请输入手机号码
状态
用户状态
创建时间
开始日期
结束日期
搜索
重置
用户列表
共 83 条记录，支持部门筛选、状态切换、导入导出和角色分配。
新增
修改
删除
解锁
更多
用户名称
用户昵称
部门
手机号码
状态
创建时间
操作
敏感信息已脱敏
账号、姓名、部门与联系方式已脱敏
共 83 条
10条/页
1
2
3
4
5
6
9
前往
1
页
图 31
用户管理：部门树、账号状态与角色分配
账号和联系方式已脱敏；新增用户后应分配角色并遵循最小权限原则。
数脉平台 · 用户手册 V2.0

□ *7-1* □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□


第一步：确认组织



步骤图 09-01 第1步：确认组织。红框标出确认组织。

进入 “系统管理 → 部门管理 ”，确认区域销售部已经存在，并记录部门 ID 或层级。


第二步：创建用户



步骤图 09-02 第2步：创建用户。红框标出创建用户。

进入 “系统管理 → 用户管理 ”，点击 “新增 ”，填写账号、姓名、所属部门、手机号和初始密码，状态设为正常。


第三步：分配角色



步骤图 09-03 第3步：分配角色。红框标出分配角色。

在用户行点击 “分配角色 ”，选择 “业务用户 ”或客户自定义的 “区域销售经理 ”角色。不要直接授予超级管理员。


第四步：检查菜单权限



步骤图 09-04 第4步：检查菜单权限。红框标出检查菜单权限。

进入 “系统管理 → 角色管理 ”，打开对应角色，确认已勾选大屏展示、业务报表中心、 AI 对话分析等菜单与按钮权限。


第五步：配置数据范围



步骤图 09-05 第5步：配置数据范围。红框标出配置数据范围。

按客户组织授权数据范围。若使用行级权限，确认该用户只能看到所属区域数据。

第六步：用新账号验证



步骤图 09-06 第6步：用新账号验证。红框标出用新账号验证。

退出管理员账号，用新账号登录，逐项打开目标菜单、看板和报表，确认没有多余菜单且数据范围正确。

最终结果与效果
新用户能够登录并看到与其岗位匹配的菜单、按钮和数据；管理员账号不共享，敏感操作有独立日志可追溯。

管理员上线检查清单
账号使用实名或唯一工号，离职及时停用。
角色按岗位设计，避免为个人单独堆叠权限。
初始密码首次登录后修改。
数据源使用只读账号，密钥通过环境变量或密钥文件注入。
看板、报表、大屏发布前完成授权和抽样核对。
定期检查登录日志、操作日志、在线用户和缓存状态。

版本号 #2
由 Admin 创建于 2026-11-06 00:23:01 UTC 由 Admin 更新于 2026-11-06 03:52:34 UTC